

Regras de usuário do Autodesk Vault

O Autodesk Vault existe um controle de usuário para determinar qual a função ele terá dentro de um banco, essas regras podem ser adicionada direto no usuário ou no grupos de usuários, e pode ser adicionada umas ou mais regras.

Abaixo segue as descrições de cada regra e em qual Vault ele é aplicado:

Administrator → Privilégios dentro de todas as pastas o tempo todo e privilégios administrativos no servidor, incluindo ERP e direitos do servidor de trabalho.

Content Center Administration → Privilégios dentro do Centro de conteúdo, e privilégios de administração de biblioteca no servidor (no console do servidor). Estes privilégios incluem criar, apagar, exportação, importação, e desfragmentar bibliotecas. Este papel não se aplica a usuários Civil 3D.

Content Center Editor → Privilégios dentro do Centro de conteúdo, mas sem privilégios de administrador no servidor (dentro do console do servidor). Este papel não se aplica a usuários Civil 3D.

Document Consumer (Workgroup, Collaboration e Professional) → Leia somente o acesso a arquivos e pastas, incluindo apenas a fila do servidor de trabalho.

Document Editor Level 1 (Workgroup, Collaboration e Professional) → Arquivo básico adição e edição de privilégios dentro do cofre, também adicionar / remover arquivos e pastas propriedades definidas pelo usuário, mas não pode apagar arquivos e pastas. Sem privilégios de administrador no servidor.

Document Editor Level 2 (Workgroup, Collaboration e Professional) → Privilégios dentro do cofre, também adicionar / remover arquivos e pastas propriedades definidas pelo usuário, mas sem privilégios de administrador no servidor.

Document Manager Level 1 (Workgroup, Collaboration e Professional) → Os privilégios para mudar de categoria, ciclo de vida, e as atribuições de revisão e editar propriedades definidas pelo usuário.

Document Manager Level 2 (Workgroup, Collaboration e Professional) → Arquivo completo, pasta e personalizados objeto privilégios de gerenciamento de comportamento dentro do Autodesk Vault, incluindo a capacidade de adicionar, remover e editar propriedades definidas pelo usuário. Esse papel não tem a capacidade de criar definições de comportamento.

Custom Object Consumer (Professional) → Acesso somente leitura para objetos personalizados apenas.

Custom Object Editor Level 1 (Professional) → Objeto personalizado básica adição e edição de privilégios dentro do cofre, e adicionar / remover objeto personalizado privilégios propriedades definidas pelo usuário. Não é possível excluir objetos personalizados. Não tem privilégios administrativos no servidor.

Custom Object Editor Level 2 (Professional) → Privilégios dentro do cofre, bem como adicionar / remover propriedades de objetos personalizados definidos pelo usuário. Não tem privilégios administrativos no servidor.

Custom Object Manager Level 1 (Professional) → Privilégios para mudar de categoria, ciclo de vida, e as atribuições de revisão e editar propriedades definidas pelo usuário.

custom Object Manager Level 2 (Professional) → Arquivo completo de comportamento privilégios de administração no Autodesk Vault, incluindo a capacidade de adicionar, remover e editar propriedades definidas pelo usuário. Esse papel não tem a capacidade de criar definições de comportamento.

ERP Manager (Somente Professional) → Executa tarefas de ERP:

- Configurar e gerenciar as configurações da fila MSMQ DWF
- Importação ERP: Importar um item de um sistema ERP em Professional
- Exportação ERP: itens de exportação para uso com um sistema de ERP.

Item Editor Level 1 (Somente Professional) → Arquivo básico e privilégios dentro do item Professional, mas não pode apagar arquivos, pastas ou itens. Sem privilégios de administrador no servidor.

Item Editor Level 2 (Somente Professional) → Privilégios dentro profissional, exceto para pedidos de mudança. Sem privilégios de administrador no servidor.

Item Reviewer (Somente Professional) → Somente leitura o acesso aos itens, arquivos e pastas.

Change Order Editor (Somente Professional) → Criar, editar, participar e ler os pedidos de alteração. Nota: Estas permissões anteriormente existia no Level Editor Item 1 & 2, Avaliador Item, e os papéis Gerente de ERP e foram removidos para que somente o Editor do pedido de alteração e administradores podem criar ou modificar em grande parte os pedidos de alteração. Na migração, todos os usuários atribuídos editor de item, item Avaliador, e os papéis Gerente de ERP também serão atribuídos à alteração de função Editor de Ordem.

MAPData

(19) 3475-4100 – Americana – SP

(16) 3514-2150 – Ribeirão Preto – SP

(21) 3221-9350 – Rio de Janeiro – RJ

(12) 3949-6060 – São José dos Campos – SP

www.mapdata.com.br

comercial@mapdata.com.br - suporte@mapdata.com.br